<small> Import Anleitungen > Meldeempfänger CSV Import</small>

Import von Meldeempfänger per CSV

Funkmeldeempfänger Analog (4-m-Band)
Funkmeldeempfänger Analog (4-m-Band)
Funkmeldeempfänger Analog (4-m-Band)
Funkmeldeempfänger Analog (4-m-Band)
Funkmeldeempfänger Digital (2-m-Band / POCSAG)
Funkmeldeempfänger Digital (2-m-Band / POCSAG)
Funkmeldeempfänger Digital (2-m-Band / POCSAG)
Funkmeldeempfänger Digital (2-m-Band / POCSAG)
Funkmeldeempfänger Digital (2-m-Band / POCSAG)

Zum Importieren von Meldeempfänger kannst du am Einfachsten diese Vorlage verwenden miniatur

Nachdem du diese Datei mit deinen Daten befüllt hast, muss die erste Zeile gelöscht werden. Sodass die Tabelle mit Zelle A1 mit PR_STAMM.1.FK_PR_MODUL anfängt.

Anschließend die Datei als CSV abspeichern und als Administrator über Einstellungen → Im-/Export ins System einspielen.

640px|gerahmt|rechts|CSV-Import von Technik
* PR_STAMM.1.GERAETENR Eindeutiger Gerätename * PR_STAMM.1.INVENTARNR Interne Inventarnummer * PR_STAMM.1.BEMERKUNG Freitext * PR_STAMM.1.FUNKTION 1 Wenn funktionstüchtig, 0 wenn nicht

Menü Einstellungen # Untermenü Im-/Export # auf den Button „Durchsuchen …“ klicken und die csv-Datei im Dateisystem auswählen # das Optionsfeld „Technik“ anklicken # abschließend auf den Button „Datei prüfen“ klicken

Die CSV-Einstellungen (als Standard erwartet FeuerON als Trennzeichen das Semikolon, als Texthegrenzungszeichen das Anführungszeichen oben und als Zeichensatz Unicode UTF8) können vor dem Import auch angepasst werden.

Sollte der Import nicht auf Anhieb klappen, helfen dir die FeuerON-Administratoren gerne.

From:
https://www.feueron-lk-dh.de/ - **FeuerON im Landkreis Diepholz**

Permanent link:
https://www.feueron-lk-dh.de/import-anleitungen/meldeempfaenger_csv_import?rev=1696500898

Last update: **2023/10/05 12:14**

Feldwerte

* PR_STAMM.1.FK_PR_MODUL Wert muss 'Funktechnik' sein * PR_STAMM.1.FK_PR_ART Siehe PR_STAMM.1.FK_PR_TYP * PR_STAMM.1.FK_PR_TYP

{| class=„wikitable“